

FOXMAIL 设置方法

1、打开 FOXMAIL 软件，进入菜单“邮箱”-->“新建邮箱帐户”出现如下页面

向导

建立新的用户帐户

红色项是您需要填写的。其它选填，如“密码”可在收发邮件时再输入。

[必填] 电子邮件地址(A): info@omooo.cn

密码(W): *****

“帐户名称”是在Foxmail中显示的名称，以区分不同的邮件帐户。“邮件中采用的名称”可填您的姓名或昵称，将包含在发出的邮件中。

[必填] 帐户显示名称(U): info@omooo.cn

邮件中采用的名称(S): info

“邮箱路径”按默认即可。您也可以自行指定邮件的保存路径。

邮箱路径(M): <默认>

选择(B)... 默认(D)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消(C) 帮助(H)

2、点击下一步,指定服务器处要选中“POP3 帐户”，“POP3 服务器”和“SMTP 服务器”均填写 mail.您的域名，如：info@omooo.cn，“POP3 帐户名”必须填写整个 E-MAIL 地址

向导

指定邮件服务器

POP3 (PostOffice Protocol 3)服务器是用来接收邮件的服务器，您的邮件保存在其上。如public.guangzhou.gd.cn

接收服务器类型(T): POP3

接收邮件服务器(I): mail.omooo.cn

邮件帐户(A): info@omooo.cn

请填写你的邮箱


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)服务器用来中转发送您发出的邮件。SMTP服务器与POP3服务器可以不同。

发送邮件服务器(O): mail.omooo.cn

高级(O)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消(C) 帮助(H)


3、点击下一步,设置完成，可点击“测试账户设置”进行检查设置的正确性。确认无误点击“完成”。




如果你的 foxmail 是最新版的话，现在就可以正常收发你的邮件了

如果你的 foxmail 不是最新版的话，并且收发不正常的话更改下面即可！

点击设置完成的邮箱账户属性，选择“邮件服务器”，将“SMTP 服务器需要身份验证”的复选框选中，否则您将无法正常的发送邮件，点击完成，至此邮箱设置完成，您可以通过 FOXMAIL 收发邮件了。





如果使用 Outlook Express 进行收发信件

1、打开 OutlookExpress，进入“工具”-->“帐户”->“邮件”出现如下界面




2、点击“添加”-->“邮件”，出现如下界面，显示名处填入用户的中文或英文名称，如：张三



3、填好姓名后，点击下一步，出现如下界面，填入邮件地址，如：info@omooo.cn。




4、填好邮箱地址，点击下一步，出现如下界面，“我的邮件接收服务器是”选为“POP3”，接收和 SMTP 服务器为“mail.您的域名”，如：




5、填写之后点击下一步，出现如下界面，“帐号名”把电子邮件地址填写完整，如：info@omooo.cn，点击下一步，完成。



6、进入“工具”-->“帐号”-->“邮件”，出现如下界面，




在此界面中我们可以看到刚刚添加成功的邮件帐户，选中该帐户，点击“属性”按钮，然后选择“服务器”标签，将该页面中最后一项“我的服务器要求身份验证”前面的复选框选中，然后点击确定，至此邮箱帐户设置完毕，您可以通过 OutlookExpress 收发信件了。



PC 云端上使用

1. 建立账户

在云邮安装完毕后，请运行菜单—邮箱—新建邮箱行户，系统会启动向导程序，引导用户添加第一个邮件帐户。如图 1 所示



(图 1)

在“电子邮件账户”输入栏输入您的完整的电子邮件地址

在“密码”输入栏输入邮箱的密码

在“帐户显示名称”输入栏输入该帐户在云邮中显示的名称。可以按您的喜好随意填写。云邮支持多个邮箱帐户，通过这里的名称可以让您自己更容易区分、管理它们。默认会采用您的完整邮件地址

•

在“邮件中采用的名称”输入栏输入您的姓名或昵称。这一内容将用来在发送邮件时追加姓名，以便对方可以在不打开邮件的情况下知道是谁发来的邮件。如果您不输入这一项，对方将只看到您的邮件地址。接着点击“下一步”按钮

这时云邮会判断您的电子邮件地址是否属于互联网上比较常用的电子邮箱，如果是的话，云邮会自动相应的设置，继而就可以完成帐户的建立，如图 2 所示。

指定邮件服务器

POP3服务器是用来接收邮件的服务器。

接收服务器类型

接收邮件服务器

邮件账户

SMTP服务器是用来中转发送您发送的邮件的服务器。

SMTP服务器

(图 2)

在这里您可以查看接收服务器类型和地址是否正确，如果不是您希望设置的请进行更改，确认无误后点击下一步继续，如图 3 所示

账户建立完成

按“完成”键完成账户建立。

邮件在服务器上保留备份，被接收后不从服务器删除。

(图 3)

有设置项“邮件在服务器上保留备份，被接收后不从服务器删除”。如果选中，则邮件收取后在原邮箱中还依然保留备份，您还可以通过其他方式——例如通过 IE 浏览器方式访问邮箱，或者在另外一台电脑上通过云邮——获取这些邮件。需要注意保留备份的话，要留意避免出现邮件一直没有清理、而造成邮箱空间占满的情况。

2. 邮件的接收与阅读

如果在建立邮箱帐户过程中填写的信息无误，接收邮件是非常简单的事情，只要选中某个邮箱帐户，然后单击按钮工具条上的“收取”按钮。如果没有填写密码，系统会提示您输入。接收过程中会显示进度条和邮件信息提示。

用鼠标点击邮件列表框中的一封邮件，邮件内容就会显示在邮件预览框。用鼠标拖动两个框之间的边界，可以调整框体显示的大小。邮件预览框显示位置的布局，可以通过主界面最底部状态栏里的 3 个小的布局图标来调整。如下图所示



双击邮件标题，将弹出单独的邮件阅读窗口来显示邮件。

3. 写邮件与发送邮件

单击按钮工具条上的“撰写”按钮，打开写邮件窗口，在这里可以撰写和发送邮件。

在写邮件窗口上方的“收件人”栏，填写该邮件接收人的 E-mail 地址。如果需要把邮件同时发给多个收件人，可以用英文逗号（“,”）分隔多个 E-mail 地址。

在“抄送”栏，填写其他联系人的 E-mail 地址，邮件将抄送给这些联系人。可以不填写。

在“主题”栏，填写邮件的主题。邮件的主题可以让收信人大致了解邮件的可能内容，也可以方便收信人管理邮件。可以不填写。

写好邮件后，单击工具栏的“发送”按钮，即可发送邮件。